

**TODO LO QUE HAY QUE SABER  
PARA QUE COLOCAR TEPE SEA UN  
EXITO**



## **RECOMENDACIONES DE USO**

ZULUETA CORPORACION pone a su alcance un tepe de alta calidad.

Queremos ayudarle a obtener del tepe la mayor satisfacción para usted y para sus clientes.

El tepe es un producto perecedero. Su transporte y manipulación en destino son críticos, sobre todo en verano.

Por ello hemos redactado estas recomendaciones de uso. Por favor, léalas con atención y obsérvelas al máximo.

### **• EL TEPE**



El tepe es un césped precultivado y extraído en placas. Nuestro tepe tiene siempre un mínimo de 12 meses de cultivo, por lo que presenta una placa sólida y firme.

Es un producto fresco, y por lo tanto perecedero, especialmente en verano.

### **• LA EXTRACCIÓN**

Durante el verano, extraemos el tepe durante la noche. El descenso nocturno de las temperaturas permite que el producto sea extraído en estado óptimo de frescor.

Los tepes se cargan en camión frigorífico de madrugada y a primeras horas de la mañana.

## • EL TRANSPORTE



Sólo empleamos transportistas especializados que conocen muy bien el manejo del producto en tránsito.

En ningún caso permitimos que se rompa la refrigeración durante el transporte.

### • RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA

#### 1. Hora de llegada.

Nuestro departamento de logística le informará puntualmente de la hora aproximada de llegada del transporte a su domicilio.

2. Inspección de la mercancía. A la recepción, el cliente debe de inspeccionar la mercancía en presencia del transportista:

- Comprobar que el tepe llega fresco.

Que no hay síntomas de calentamiento ni fermentación.

- Desenrollar uno o dos rollos de un palet, para comprobar que su estado general es correcto (estado de la suela etc.)

.

### 3. Descarga y acopio

Los palets tienen que ser acopiados a la sombra, y se debe proceder a su desenrollado y colocación de inmediato. Si no hay sombras en el entorno de la obra, la colocación debe ser más rápida aún si cabe.

**EL TEPE NO SE PUEDE ALMACENAR NI MANTENER ENROLLADO HASTA EL DÍA SIGUIENTE DE SU RECEPCIÓN.**

En caso de proceder así, podrían aparecer signos de fermentación, cuya presencia no se debe a la calidad del tepe, sino al almacenamiento. En verano, 24 horas en stock ya es motivo suficiente para que el tepe fermente.



## LA COLOCACIÓN DEBE SER INMEDIATA TRAS LA RECEPCIÓN.

### COLOCACIÓN

#### 1. Preparación previa del terreno y de las infraestructuras de la obra.

Cerciorarse de que la obra está completamente terminada, y lista para recibir la colocación del tepe.

- Sistema de riego terminado y probado.
- Terreno perfectamente perfilado (sin hoyos ni concavidades). Bien asentado. El grado de compactación del terreno debe ser tal, que se pueda andar por el terreno sin apenas dejar huellas. La estructura del centímetro de suelo más superficial debe de quedar fina. Limpio de piedras y todo tipo de materiales extraños.

#### 2. Plantación

- Las placas de 1 m<sup>2</sup> deben de colocarse al tresbolillo. Las juntas nunca deben estar alineadas.



- Las juntas deben estar bien presionadas las unas contra las otras. Las placas se deben aproximar al máximo, de tal forma que **NO QUEDE NUNCA SEPARACIÓN ENTRE LAS LINEAS.**
- Si por cualquier causa apareciera separación entre las juntas, éstas se deben de recebar con una mezcla de arena y turba al 50%.

- Pasar un rulo jardinero después de la colocación, para poner en contacto íntimo la suela del tepe con el terreno de asiento, evitando así la formación de bolsas de aire, que implican la muerte de esa zona del césped en pocas horas.
- Regar inmediatamente con gran volumen de agua, los dos primeros riegos. Se trata de fomentar el enraizamiento del tepe y aumentar la presión entre el tepe y el suelo



## **MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA PLANTACIÓN**

Compact - Classic - Supercopa

- A los diez días de la colocación, hacer una aportación de 25 grs/m<sup>2</sup> de Ferticésped.
- En verano, en época de mayor calor, es recomendable hacer un tratamiento fungicida cada 20 días, a base de (Clortalonil + Mancoceb), Metiltiofanato, Carbendazima etc.
- Segar a unos 35 mms el Compact y entre 30 y 35 mms el Classic y Supercopa
- Dosificar el riego en función del tiempo climatológico. Evitar encharcamientos.